



JÄRBO

91851



Emmasockan

Sockan stickas från tån och upp, med Fleegle heel, men diagrammet och hälen fungerar lika bra åt andra hållet.

Garn: Junior Raggi

Garnåtgång: Ca 50 (50) 50 (60) 70 g

Stickor: 2,5 mm (strumpstickor eller rundsticka 80 cm för magic loop)

Stickfasthet: Ca 28 m x 40 v slätstickning på stickor 2,5 mm = 10 x 10 cm.

Anpassa stickornas grovlek så du får rätt stickfasthet, annars kan sockans passform bli felaktig.

Storlekar: 34-35 (36-37) 38-39 (40-41) 42-43

Fotlängd: Ca 21½-22 (23-23½) 24½-25 (26-26½) 27-27½ cm

Sockans längd, ostäckt: Ca 18½ (20) 21½ (23½) 24½ cm (sockan sträcker sig och sluter fint runt hälen)

Sockans omkrets, osträckt: Ca 18 (19) 20½ (22) 23½ cm (spetspartiet på ovansidan är lite mer töjbart än slätstickningen upptill vid avmaskningen)

Förklaringar

Uppläggning: Lägg upp maskor med en osynlig uppläggningsteknik, t.ex. Judy's Magic Cast On.

Öka 1 m (tåpartiet): Sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen på samma maska.

Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.

Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.

1 öhpt (överdragshoptagning): Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.

1 vr rm (vriden rät maska): Sticka en rät maska i bakre maskbågen.

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).

Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet).

2 vr am tills (2 vridna aviga maskor tillsammans): Lyft 1 rm 2 ggr, sätt tillbaka maskorna vridna på vänster sticka och sticka ihop dem avigt i bakre maskbågen - se vår instruktionsfilm - eller sticka 2 am tills om du tycker det blir för krångligt.

Vriden resår: Sticka *1 rm i bakre maskbågen, 1 am*, upprepa *-*.

Hälften av maskorna är ovansida/undersida: 25/25 (27/27) 29/29 (31/31) 33/33 m, efter tåökningarna.

SOCKA

Lägg upp 22 (26) 26 (26) 30 m = 11 (13) 13 (13) 15 m på vardera sticka.

Sticka sedan runt så här:

Varv 1: På sticka 1: *Öka 1 m i 1:a m, sticka rm till 2 m återstår på st, öka 1 m i nästa m, sticka 1 rm.*

Upprepa *-* på sticka 2.

Varv 2: Sticka räta maskor varvet runt.

Om du stickar på strumpstickor är det lämpligt att på v 2 fördela m över 4 stickor.

Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 50 (54) 58 (62) 66 m.

Sticka sedan mönster enligt diagrammet på ovansidan och slätstickning på undersidan, till hela foten mäter ca 12½ (13½) 14½ (16) 16½ cm.

Hälkil

Ovansidan stickas som tidigare. På undersidans m ökas på vartannat varv:

1 rm, öka1v, sticka rm fram till 2 m återstår, öka1h, 1 rm. Vartannat varv stickas utan ökning. Tips: Lägg ökningsvarven på samma varv som spetsmönstervarven, så är det lätt att komma ihåg.

Öka på detta sätt till du har 49 (53) 57 (61) 65 m på undersidan.

Hälkappa

Hälkappan stickas fram och tillbaka i kortvarv (ovansidan får vila lite).

Sätt en markör om undersidans mittersta m.

Nästa varv (rätsidan): Sticka rm fram till och med mittenm, sedan 2 rm, 2 rm tills, 1 rm.

Nästa varv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till och med mittenm, sedan 2 am, 2 vr am tills, 1 am.

*Nästa varv (rätsidan): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till 1 m före glappet som blev av vändningen, sticka ihop m före och m efter glappet: 2 rm tills, sedan 1 rm.

Nästa varv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och efter glappet 2 vr am tills, 1 am, vänd.*

Upprepa *.* till du inte har någon m kvar (på undersidan) efter hoptagningen, på ett varv från rätsidan. Fortsätt sticka runt med mönster på ovansidan som förut.

Nästa varv: Under-/baksida: 2 rm tills (för extra finish, sticka 1:a m i främre och 2:a m i bakre mb), rm fram till 2 m återstår. Ovansida: Enligt diagram.

Du har nu återigen 25 (27) 29 (31) 33 m på undersidan = totalt 50 (54) 58 (62) 66 m och hälen är klar!


Skaft

Fortsätt sticka mönster på framsidan och slätstickning på baksidan, i ca 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm. Sedan vriden resår på baksidan i ca 2½ (2½) 2½ (3) 3 cm - anpassa till att avsluta med varv 4 eller 8 i diagrammet. Övergå sedan till slätstickning runtom hela v i ca 2½ (2½) 2½ (3) 3 cm. Maska av, ej för hårt, och fäst trådar. Kanten rullar sig vackert utåt.

Blocka sockorna så kommer spetsen fram tydligare.



Diagram



- = 1 rm
- ◡ = 2 rm tills
- ◡ = 2 rm tills i bakre mb
- = 1 omslag
- ◡ = 1 döhpt (lyft 1 rm, 2 rm tills, dra den lyfta m över)

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm